





Grad de perilh 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDeluns 15 01 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)Frecuència: [Quauqui](#)Mesura de lauet: [Mejan](#)

Es plaques de vent dera darrèra setmana son clarament identificables. Aguestes darrères representen era hònt principau de perilh.

Es naues acumulacions de nhèu ventada pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire per dessus deth limit deth bòsc. Es plaques de vent mès recentes son clarament identificables. Aguestes s'ei possible s'aurien d'evitar. Precaucion en totes es orientacions enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Ath delà son mès possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi d'esguitlament basau son de manèra isolada en generau de mida grana, especiaument enes sectors damb fòrça nhèu. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Es plaques de vent mès recentes repòsen locaument ath dessus de gibra de superfícia. Es plaques de vent mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes. Aguestes lèu ja non ei possible desencadenar-les. Era part inferior deth mantèth ei majoritàriament establa. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres.

Tendéncia

Es plaques de vent extenses demoren en part inestables.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDeluns 15 01 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es acumulacions de nhèu ventada se pòden, de manèra isolada, desencadenar, especiaument enes sòns marges. Precaucion sustot apròp des crestes enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes. Eth mantèth de nhèu vielh ei mès a lèu estable.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.